


e-mail Einstellungen für POP3 / IMAP Konten

Outlook 2019


Um ein E-mail Konto anzulegen, gehen Sie bitte wie folgt vor. (Beispiel Outlook 2019):

➔ In diesem Beispiel werden wir die Einstellungen über die Systemsteuerung durchführen.


- Öffnen Sie bitte die Systemsteuerung, indem Sie links unten in das Suchfeld „Systemsteuerung“ eingeben:




- Anschließend öffnet sich ein Fenster, gehen Sie bitte nach links oben zu „Anzeige“ und klicken auf „Kategorie“ und wählen




- Nun sehen Sie mehrere kleine Symbole, wählen Sie bitte „Mail“ aus




- Gehen Sie bitte auf „E-Mail-Konten“



- Falls Sie noch kein E-Mail-Konto eingerichtet haben wird sich folgendes Fenster öffnen, klicken Sie bitte auf „hinzufügen, siehe unten“



- Geben Sie im nächsten Schritt einen Profilnamen ein zB: Outlook
Klicken Sie dann auf „OK“



- Anschließend sollte sich ein Fenster öffnen, dort wählen Sie bitte „Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen“ aus und klicken auf weiter

Konto hinzufügen ✕

Konto automatisch einrichten ✱
Manuelle Einrichtung eines Kontos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen.

☐ **E-Mail-Konto**
 Ihr Name:
Beispiel: Heike Molnar
 E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com
 Kennwort:
 Kennwort erneut eingeben:
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

☒ **Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen**

- Im nächsten Schritt wählen Sie bitte „POP oder IMAP“ aus und klicken auf weiter

Konto hinzufügen ✕

Wählen Sie Ihren Kontotyp aus. ✱

☐ **Office 365**
 Automatische Einrichtung für Office 365-Konten
 E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com

☒ **POP oder IMAP**
 Erweiterte Einrichtung für POP- oder IMAP-E-Mail-Konten


☐ **Exchange ActiveSync**
 Erweiterte Einrichtung für Dienste, die Exchange ActiveSync verwenden

- Wählen Sie als nächsten Schritt bitte „POP oder IMAP“ aus und klicken auf „weiter“
- Jetzt kommen die E-Mail Einstellungen:
- **Ihr Name:** Bitte geben Sie hier eine Bezeichnung der E-Mail-Adresse an
z.B.: Vorname Nachname

Sie können aber auch einfach die E-Mail-Adresse eintragen, wie in unserem Beispiel
- **E-mail Adresse:** Hier tragen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse ein, z.B.: sendmail@mail.casc-hosting.net
- **Kontotyp:** Bitte wählen Sie hier zwischen IMAP oder POP aus
Wir empfehlen Ihnen IMAP, denn bei diesem Typ werden all Ihre E-Mails auf den Mail-Server gespeichert, während bei POP die Mails nur auf Ihrem Rechner abgesichert werden.
- **Posteingangsserver:** Tragen Sie dort bitte Ihren Posteingangsserver ein, diesen teilt Ihnen Ihr E-Mail Provider mit

Wenn Sie Ihre Adresse von uns „CASC – full service agentur GmbH“ bekommen haben, dann lautet dieser Posteingangsserver: mail.casc-hosting.net
- **Postausgangsserver:** Tragen Sie dort bitte Ihren Postausgangsserver ein, diesen teilt Ihnen Ihr E-Mail Provider mit

Wenn Sie Ihre Adresse von uns „CASC – full service agentur GmbH“ bekommen haben, dann lautet dieser Postausgangsserver: mail.casc-hosting.net
- **Benutzername:** Tragen Sie dort bitte ebenfalls Ihre E-Mail-Adresse ein
- **Kennwort:** hier tragen Sie das Ihnen mitgeteilt Passwort ein
- Bitte klicken Sie dann auf „Weitere Einstellungen“

 Konto hinzufügen
 ✕

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
 Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen
 Ihr Name:
 E-Mail-Adresse:

Serverinformationen
 Kontotyp:
 Posteingangsserver:
 Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen
 Benutzername:
 Kennwort:
☒ Kennwort speichern
☐ Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
 Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

☒ Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen
 E-Mail im Offlinemodus: Alle

- Als nächstes wählen Sie im Reiter „Postausgangsserver“ aus und setzen den Hacken bei „Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein **Postausgangsserver** Erweitert

☒ Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

☒ Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

☐ Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

☒ Kennwort speichern

☐ Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

☐ Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

OK Abbrechen

- Des Weiteren gehen Sie bitte auf „Erweitert“

Wenn Sie als Kontotyp „IMAP“ ausgewählt haben geben Sie bitte folgendes ein, siehe Bild unten:

- **Verschlüsselungsmethode:** Für den Posteingangsserver verwenden wir die sichere Verschlüsselung mittels SSL/TLS und den Port 993
- **Verschlüsselungsmethode:** Für den Postausgangsserver verwenden wir die sichere Verschlüsselung mittels STARTTLS und den Port 587

Internet-E-Mail-Einstellungen

Tab: Allgemein | Postausgangsserver | **Erweitert**

Serveranschlussnummern

Posteingangsserver (IMAP): 993 Standard verwenden

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL/TLS

Postausgangsserver (SMTP): 587

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: STARTTLS

Servvertimeout

Kurz ☐ ☒ Lang 1 Minute

Ordner

Stammordnerpfad:

Gesendete Elemente

☐ Keine Kopien gesendeter Elemente speichern

Gelöschte Elemente

☐ Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben
Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.

☒ Elemente beim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen

OK Abbrechen

- Wenn Sie jedoch bei Kontotyp „POP“ gewählt haben, dann gehen Sie bitte wie folgt vor, siehe Bild unten:
- **Verschlüsselungsmethode:** Für den Posteingangsserver verwenden wir die sichere Verschlüsselung mittels SSL/TLS und den Port 995
- **Verschlüsselungsmethode:** Für den Postausgangsserver verwenden wir die sichere Verschlüsselung mittels STARTTLS und den Port 587

Internet-E-Mail-Einstellungen
✕

Allgemein
Postausgangsserver
Erweitert

Serveranschlussnummern

Posteingangsserver (POP3): 995 Standard verwenden

☒ Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL/TLS)

Postausgangsserver (SMTP): 587

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: STARTTLS

Servertimeout

Kurz Lang 1 Minute

Übermittlung

☒ Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen

☒ Vom Server nach 14 Tagen entfernen

☐ Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt

OK Abbrechen

- Nun können wir den Einrichtungsprozess beenden:

Konto ändern
✕

Alle Einstellungen sind abgeschlossen.

Es sind alle Informationen vorhanden, die zum Einrichten Ihres Kontos notwendig sind.

< Zurück Fertig stellen Hilfe

- Zu guter Letzt öffnen Sie bitte das Outlook Programm:

